







1. 點選→「變更介面卡選項」



2. 選擇網路連線裡的「乙太網路」



3. 點選乙太網路狀態裡的「內容」

| Image: Contract of the second seco |
|--|
| 網路功能 |
| 連線方式: |
| Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection |
| 設定(C) 這個連線使用下列項目(O): |
| Client for Microsoft Networks |
| ▲ 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) ■ Microsoft Network Adapter 多上發通訊 mcc ■ Microsoft LLDP 通訊協定驅動程式 ■ 網際網路通訊協定第 6 版 (TCP/IPv6) |
| 安裝(N) 解除安裝(U) 內容(R) 描述 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預設的廣域 網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能力。 |
| 確定 取消 |

4. 點選「網際網路通訊協定第4版(TCP/IPV4)」→「內容」

| 🏺 乙太網路 狀態 | | | | × |
|------------|------------|------------|--------------|---|
| 一般 | | | | |
| 連線 | | | | _ |
| IPv4 連線能力: | | | 網際網路 | |
| IPv6 連線能力: | | | 無網路存取 | |
| 媒體狀態: | | | 已啟用 | |
| 連線時間: | | 2 | 2 天 04:49:31 | |
| 速度: | | | 1.0 Gbps | |
| 詳細資料(E). | | | | |
| 活動 ———— | | _ | | - |
| | 已傳送 —— 🌡 | . — | 已接收 | |
| 位元組: | 73,129,858 | | 990,439,843 | |
| ♥內容(P) | ♥ 停用(D) | 診斷(G) | | |
| | | | 關閉(C) |) |

5. 點選「使用下列的 IP 位址」

- IP 位址: 輸入您配發的 IP 位址
- 子網路遮罩: 輸入 255.255.255.0
- 預設閘道:將IP 位址的第4欄改為254
- (如:個人IP=163.17.31.1則通訊閘IP=163.17.31.254)

點選「使用下列的 DNS 伺服器位址」

- 慣用DNS 伺服器:120.110.21.248
- 其他DNS 伺服器:120.110.21.249

| 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容 | ŧ X |
|---|-----------------------|
| 一般 | |
| 如果您的網路支援這項功能,您可以取很 詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。 | 导自動指派的 IP 設定。否則,您必須 |
| ○ 自動取得 IP 位址(O) -● 使用下列的 IP 位址(S): | |
| IP 位址(I): | 123 . 123 . 123 . 1 |
| 子網路遮罩(U): | 255 . 255 . 255 . 0 |
| 預設閘道(D): | 123 . 123 . 123 . 254 |
| ◯ 自動取得 DNS 伺服器位址(B) | |
| -● 使用下列的 DNS 伺服器位址(E): | <u>→</u> |
| 慣用 DNS 伺服器(P): | 120.110.21.248 |
| 其他 DNS 伺服器(A): | 120 . 110 . 21 . 249 |
| □ 結束時確認設定(L) | 進階(V) |
| | 確定 取消 |

1. 取消勾選「網際網路通訊協定第6版(TCP/IPV6)」

| 📱 乙太網路 內容 | \times |
|---|----------|
| 網路功能 共用 | |
| 連線方式: | |
| Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-LM | |
| 設定(C) | |
| 這個連線使用下列項目(O): | |
| ✓ ▲ 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) □ ▲ Microsoft Network Adapter 多工器通訊協定 ✓ ▲ Microsoft LLDP 通訊協定驅動程式 ✓ ● Win10Pcap Packet Capture Driver □ ▲ 網際網路通訊協定第 6 版 (TCP/IPv6) ✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Responder ✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver | |
| 安裝(N) 解除安裝(U) 內容(R) | |
| ─ 描述 TCP/IP 版本 6。網際網路通訊協定的最新版本,提供各種相互連 結網路間的通訊。 | |
| 確定 取消 | |

6. 在開始圖示按右鍵點選「網路連線」





8. 關閉自動偵測設定,再點選設定

| 到到乙太將協或 WIFFI 建碱使用 FIOXy 阿瓜曲 " | |
|--|------|
| 自動偵測設定 | 解閉 • |
| 使用設定指令碼 顧問 | 設定 |
| 手動 Proxy 設定 | |
| 使用 Proxy 伺服器 關閉 | 設定 |
| ▲ 取得協助 ■ 提供意見反應 | |

9. 關閉使用Proxy伺服器

| 編輯 Proxy 伺服器 | |
|---------------------|--------------------------------|
| 使用 Proxy 伺服器 | |
| ● 開閉 | |
| Proxy IP 位址 | |
| 120.110.1.66 | 8080 |
| 不要為開頭為下列項目的位址 目・ | 上使用 Proxy 伺服器。請使用分號 (;) 來分隔每個項 |
| 🦳 不要為近端 (內部網路) 🖞 | 立址使用 Proxy 伺服器 |